

خبرنامه ویندوز کمیته امداد امام خمینی (ره)

سال سوم ، شماره بیست و سوم نیمه اول آذر هشتاد و هشت
اداره کل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

نکات ویندوزی (۲)

نکات ویندوزی (۲)

سپس در کادر ظاهر شده input language روی key arabic(saudi arabia) انتخاب و در بخش board layout /ime فارسی کلیک کنید .

سپس در سر برگ advanced در بخش select language گزینه فارسی انتخاب نمایید.

چگونه هک بشیم:

اگر شما از ویندوز xp استفاده میکنید میتونید از فایروال (دیوار آتش یا آنتی هک) خود ویندوز xp استفاده کنید.

به کنترل پنل رفته و وارد Networking Connection شوید. در اجرا روی آیکون dial up ساخته اید راست کلیک کنید و properties را انتخاب کنید سپس تب Advanced را انتخاب کنید و تیک مخصوص فعال کردن فایروال را فعال کنید.

تجربه نشان داده که ویندوزهای ۹۸ me, به راحتی هک میشوند. بهتر است از ویندوز ۲۰۰۰ و xp استفاده کنید. و حتما برای ویندوز ۲۰۰۰ هر سه سرویس پک موجود را نصب کنید. همچنین برای ویندوز xp هم سرویس پک ۱ عرضه شده که ان را میتوانید از بازار به راحتی تهیه کنید ویندوز xp به همراه سرویس پک ۱ امن ترین سیستم عامل میباشد همچنین میتوانید از فرمت امن NTFS روی این ویندوزها استفاده کنید که خود عاملی جهت جلوگیری از دستیابی

فارسی سازی ویندوز ۲۰۰۰ و ایکس پی

۱. به Control Panel بروید و روی آیکون Regional Options دوبار کلیک کنید.

۲. از فهرست انتخاب پایین صفحه Arabic را انتخاب کنید.

۳. از لیست Your Locate (بالای صفحه) زبان فارسی را برگزینید.

۴. ویندوز از شما سی دی نصب ویندوز را می خواهد . آنرا در سی دی رام قرار دهید و ادامه دهید.

۵. با اینکار نوار TaskBar شما دیگر EN نخواهد بود بلکه دارای دو حالت EN/FA خواهد شد

در XP فارسی نویسیم:

XP یکی از بهترین و پر قدرترین ویندوز حال حاضر ماکروسافت می باشد و قابلیت پشتیبانی از چندین زبان را داراست و یکی از آنها نیز فارسی است.

برای تایپ فارسی در XP به مسیر :

control panel > Regional and language option رفته و از سر برگ language گزینه detial را انتخاب نمایید ، از صفحه باز شده گزینه add را انتخاب کنید ،

اینکه اگر سیستم را با قابلیت Hibernate خاموش کرده باشیم، این چنین نیست. فرض کنید چندین برنامه در حال اجرا دارید و همچنین در حال انجام يك کار گرافیکی با فتوشاپ هستید، اگر در این حالت با استفاده از قابلیت Hibernate سیستم را خاموش کنید؛ بار دیگر که ویندوز بالا می آید تك تك برنامه هایی که قبلا در حال کار با آنها بوده اید و همچنین آن فایل فتوشاپ (حتی اگر آن را Save نکرده باشید) پیش روی شما می باشند. برای فعال کردن این قابلیت به ترتیب زیر عمل می کنیم.

ابتدا وارد Control Panel شوید و بر روی Power Options دوبار کلیک کنید، سپس در پنجره Power Options Properties وارد شاخه Hibernate شوید و در کنار عبارت Enable hibernation تیک بزنید. کار تمام است. بر روی Ok کلیک کنید تا پنجره بسته شود. از این پس هنگامی که از منوی Start گزینه Turn Off Computer را برای خاموش کردن سیستم انتخاب می کنید، در پنجره باز شده دکمه Shift (روی کیبورد) را فشار دهید تا عبارت Stand By تبدیل به Hibernate شود، سپس بر روی آن کلیک کنید تا سیستم شما خاموش گردد. در راه اندازی مجدد دستگاه خواهید دید که برنامه ها و فایل های در حال استفاده شما، دست نخورده باقی مانده اند.

فارسی خواندن خطوط ناخوانا:

یک ترفند جهت افزایش سرعت ویندوز: XP

اگر کامپیوتر شما خانگی است و داخل هیچ شبکه ای نمی باشید، با غیر فعال کردن سرویس های زیر می توانید سرعت ویندوز خود را به میزان زیادی افزایش دهید، ویندوز، تمام سرویس ها را در حالت پیش فرض خود دارد. اما برای کامپیوتر مخصوص شما بسیاری از آنها اصلا مورد نیازتان نخواهد بود.

پس چه بهتر که آنها را غیر فعال کنید. اما برای غیر فعال کردن این سرویس ها دوباره لازم است که پنجره Run را گشوده و از آنجا Msconfig را اجرا نموده سپس به برگه سرویس رفته و تیک کنار سرویس های زیر را با خیال راحت حذف کنید.

Management Console
Alerter
Fastuser switching Compatibility
TCP/IP Net Bios Helper
Remote Desktop Sharing
Session Manager
Themes
Universal Plug and Play Device host
Wireless Zero Configuration

ذخیره سازی فایل های فلش در کامپیوتر خود:

دیگران به داده های شماست. اگر در یاهو ایمیل دارید و چنانچه فایلی برای شما فرستاده شد میتوانید از طریق خود Norton Anti Virus سایت یاهو چک کنید. چنانچه در چت کسی به شما پیشنهاد دادن عکس یا فایل داد بدون رودرآسی درخواست کنید به ادرس ایمیل شما بفرستد. از ورود به سایت های شخصی که به شما پیشنهاد میشود خودداری کنید مخصوصا اگر ادرس به صورت چند عدد که مثل يك ادرس IP میباشد. یاهو مسنجر خود دارای يك فایروال میباشد. میتوانید از منوی Login گزینه Privacy Setting را انتخاب کنید و در داخل تنظیمات Connection فایروال را انتخاب کنید. خوب حالا می خواهم طریقه بیرون انداختن افراد از چت را برایتان بگویم. این کار بسیار ساده است کافی است شما باید فرمان زیر را با سرعت بالا کپی و پیست تا فرد مورد نظر از روم بیرون بیوفته کنید: invite به جای نقطه جایی شما باید ای دی طرف مقابل را بنویسید مثلا: invite mehra_2000 چگونه کسی رو از ignore بیاریم شاید شما کسی رو به اشتباه ignore کرده باشید و بعد بخواهید او را از ignore بیاورد که در این صورت باید از منوی login گزینه preferences را رو انتخاب کنید. اینجا کسانی رو که ایگنور کردید لیست کرده و هر کدام رو که میخواهید از ایگنور در بیاد انتخاب کنید و remove رو بزنید.

در صورتی که ایمیل های ارسالی ما و یا حتی مت نوشته های این سایت در بعضی از قسمت ها قابل خواندن نیست.

خوب حالا لطفا ابتدا به View بروید و سپس Encoding را انتخاب کنید و Unicode را انتخاب کنید.

حالا اگر باز هم با خواندن ایمیل مشکل داشتید لطفا از طریق ایمیل ما را مطلع کنید.

همچنین به شما توصیه می کنم از ایمیل ادرس یاهو برای نوشتن و فرستادن مطالب فارسی استفاده کنید چون تنظیم خط فارسی در یاهو به مراتب آسانتر است از تنظیم خط فارسی در هونمیل.

قابلیت Hibernate ویندوز: XP

یکی از امکانات جالب ویندوز XP که اکثر کاربران از آن بی اطلاعند، قابلیت Hibernate می باشد. در حالت عادی با خاموش کردن کامپیوتر، تمام برنامه های در حال اجرا، فایل های برنامه های مختلف و ... بسته می شوند و وقتی که بار دیگر سیستم را روشن می کنیم، باید برنامه ها و فایل های مورد نیاز را دوباره باز کنیم. حال

کنید که در آی دی های لوگین کرده توسط
مسنجرتان را
می بینید

در ضمن در شاخه زیر نیز می توانید آی دی های
لوگین کرده را مشاهده کنید:

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Profiles

بجای C به درایو محل نصب یاهو مسنجر روید.

امروز میخوام بهتون یه راه یاد بدم که خیلی میپرسن
و لازمش دارن؛ از اونجایی که ساختن فایل‌های
فلش سخته و هر کسی نمیتونه خوب بسازه
مخصوصاً بعضیاش که تو سایت‌های خارجی است و
میدوند که فایل فلش رو همیشه کپی کرد و بعضیاً
دوست دارن اون فایلها رو تو سایتشون یا تو
کامپیوترشون داشته باشند.
بگذریم، حالا توجه کنید به این راه:

Internet Explorer > Tools > Internet Options...
> General > Settings > View Files

بدون هیچ نرم افزاری، فونت طراحی کنید:

شما می توانید در محیط ویندوز XP بدون هیچ نرم
افزاری، فونت های زیبایی را برای خود طراحی
کنید.

این برنامه که مانند بسیاری از برنامه های ویندوز در
آن مخفی شده است را می توان خود از منوی Run
اجرا کنید.

از منوی Start گزینه Run را برگزینید و سپس با تایپ
این کلمه Eudcedit، برنامه را اجرا کنید.

در پنجره ابتدایی، دکمه OK را بزنید. حال در محیط
Edit به طراحی و ویرایش کاراکتر مورد نظرتان
پردازید.

بعد از آنکه کار طراحی کاراکتر جدید به اتمام رسید،
با انتخاب گزینه Save Character از منوی Edit، آنرا
ذخیره کنید.

خوب این برنامه تنها فونت های شما را طراحی می
کند اما جهت استفاده از این فونت ها، شما باید از
منوی Start، گزینه All Programs و سپس
Accessories و System Tools و در آخر Character
Map را کلیک کنید.

پس از انتخاب گزینه (Private Characters) AllFont
از لیست فونت ها، همه کاراکترهایی را که قبلاً
طراحی کرده اید، در جدول وسط صفحه نمایان می
شود.

حال روی کاراکتر های مورد نظران دو بار کلیک کرده
و پس از انتقال آنها به قسمت Character To Copy
, دکمه Copy را کلیک کرده و
سپس آنها را در محیط مورد نظران مانند Word،
Paste کنید.

توصیه هایی برای آسیب های چشمی:

بعد تو اونجا بگردید دنباله فایل‌های فلش تمام
فایل‌های فلشی که کاملاً وقتی تو اینترنت بودید لود
شدن اونجا ذخیره شدن.

در حالت Safe Mode ویندوز CD-Rom داشته باشیم:

شما می توانید در حالت SafeMode در ویندوز که
نمی توان از سی دی استفاده کرد از CD-Rom
استفاده نمایید فقط کافی است که هنگامی که
کامپیوتر دارد بوت می شود کلید Ctrl را فشار دهید
تا همان هفت گزینه بیاید در اینجا شما Command
Prompt Only را انتخاب کنید تا داس بیاید حالا در
خط فرمان داس این دستور را بنویسید: win /d:m

حالا ویندوز در حالت SafeMode بالا می آید الان
شما باید سی دی درایو داشته باشید ولی اگر
سی دی درایو هنوز نداشتید باید درایور سی دی
درایو خود را نصب نمایید تا از سی دی درایو بتوانید
در این حالت استفاده نمایید.

Microsoft

ای دی هایی که نا حالا استفاده کردید:

برنامه regedit را اجرا کنید و وارد شایه های زیر
شوید:

HKEY_CURRENT_USER > Software > Yahoo >
Pager > Aim > UserSetting

در آخر زیر شاخه های شاخه UserSetting را باز

سیستم عامل کار نکنند، شما تا به حال اینکار را نکردید. اما به وسیله Program Compatibility Wizard، شما می توانید نرم افزارهای قدیمی خود را بر روی این سیستم عامل اجرا نمایید. (بر روی گزینه بیشتر کلیک کنید)

برای اجرای این نرم افزار، کارهای زیر را دنبال کنید:

1- Start > Programs > Accessories > Program Compatibility Wizard

2- Start > All Programs > Accessories > Program Compatibility Wizard

مرحله ۱ برای حالتی است که شما از منوی استارت Classic در ویندوز XP استفاده می کنید.

مرحله ۲ برای حالتی است که شما از منوی استارت New در ویندوز XP استفاده می کنید.

پس از اجرای برنامه، صفحه خوش آمدگویی حاضر می شود.

Welcome to the Program Compatibility Wizard

If you are experiencing problems with a program that worked correctly on an earlier version of Windows, this wizard helps you select and test compatibility settings that may fix those problems.

Caution: It is recommended that you do not use this wizard for older virus detection, backup, or system programs.

To continue, click Next.

این صفحه ضمن خوش آمدگویی به شما، می گوید که اگر شما نرم افزارهایی را دارید که در ویندوزهای قدیمی به درستی کار می کردند و حالا با این ویندوز، ناسازگار هستند، این ویزارد به شما کمک می کند که این مشکلات را برطرف کنید. همچنین به شما می گوید که از این ویزارد، برای اجرای برنامه های ضد ویروس، Backup گیری و سیستمی استفاده نکنید. برای ادامه بر روی دکمه Next کلیک کنید.

How do you want to locate the program that you would like to run with compatibility settings?

۱- با فشردن کلیدهای Alt+D مکان نما (Cursor) قسمت ورود آدرس (Address Bar) را انتخاب می کند تا آدرس جدید را وارد کنید.

۲- کلید های موجود در قسمت بالای نرم افزار را می تواند با کلیک راست و انتخاب Customize تغییر دهد و کلیدهای جدیدی همچون Edit برای نمایش کد صفحه و Size برای تغییر اندازه قلم های صفحه اضافه کند.

۳- به جای استفاده از کلید Back روی نوار ابزار می تواند از کلید Backspace کی برد استفاده کند.

۴- با فشردن کلید F11 محیط مرورگر به بزرگترین حد ممکن می رسد....

۵- اگر گاهی نیاز دارید تا لینکی را بدون بازکردن توسط مرورگر ذخیره کنید روی آن کلیک راست کرده و گزینه Save Target As... را انتخاب کنید.

۶- با فشردن کلید Home همیشه بدون دردسر به ابتدای صفحه برمیگردید.

۷- با فشردن کلید End به سرعت به انتهای صفحه تغییر مکان می دهید.

۸- با فشار دادن کلید F4 آدرس هایی که در نوار آدرس نایب کرده اید نمایش داده می شوند.

۹- برای قراردادن میانبریک صفحه روی Desktop صفحه کلیک راست کرده و گزینه Create Shortcut را کلیک کنید.

۱۰- یک کلمه در نوار آدرس نایب کنید و کلید های Ctrl+Enter را همزمان فشار دهید تا <http://www.com> به صورت خودکار به طرفین آن اضافه شوند.

اجرای نرم افزارهای قدیمی بر روی ویندوز XP

حتما شما هم دوست دارید که ویندوز XP را بر روی سیستم خود نصب نمایید. ولی به علت اینکه ممکن است بعضی از نرم افزارهای قدیمی شما، بر روی این

گزینه ۲، به شما امکان می دهد که نرم افزاری را از روی CD انتخاب کنید.

Choose the settings that are recommended for this program, or that previously supported the program correctly

گزینه ۳، به شما این اجازه را می دهد که به دنبال برنامه خود درون هارد دیسک بگردید.

256 colors

ما در اینجا گزینه ۳ را انتخاب می کنیم. صفحه ای ظاهر می شود.

640 x 480 screen resolution

Disable visual themes

Which program do you want to run with compatibility settings?

(By default, Windows XP uses visual themes that may change the appearance or behavior of other programs)

Type the path to the program shortcut or executable file

با انتخاب گزینه اول، برنامه مورد نظر شما در حالت ۲۵۶ رنگ اجرا می شود.

بر روی دکمه Browse کلیک کنید و دنبال Shortcut و یا برنامه اجرایی خود بگردید. به طور معمول، این ویژگی به دنبال فایل‌هایی با پسوند exe, com, pif, cmd, bat, lnk می گردد. با کلیک بر روی دکمه Next به مرحله بعدی می روید.

با انتخاب گزینه دوم، برنامه مورد نظر شما در حالت ۲۸۰ * ۶۴۰ اجرا می شود.

از گزینه سوم نیز می توانید برای غیر فعال کردن theme، در نرم افزار مورد نظر استفاده کنید. (منظور همان theme جدید در ویندوز XP می باشد.) با کلیک بر روی دکمه Next صفحه زیر نمایان می شود.

Select a compatibility mode for the program

Choose the operating system that is recommended for this program, or that previously supported the program correctly

Test your compatibility settings

Microsoft Windows 95

Program name or path:

Microsoft Windows NT 4.0 (Service Pack 5)

Your File Name Is Here

Microsoft Windows 98 / Windows ME

Compatibility settings to apply:

Microsoft Windows 2000

Your Selected OS Is Here

Do not apply a compatibility mode

To test the program with the new compatibility settings, click Next.

در این صفحه، شما باید ویندوزی را انتخاب کنید که نرم افزار مورد نظر، بر روی آن ویندوز به درستی کار می کند. پس از انتخاب ویندوز مورد نظر، بر روی دکمه Next کلیک کنید.

After verifying whether the program worked correctly, return to this wizard.

Select display settings for the program

1- I want to choose from a list of programs
اگر هم که خسته شدید و دیدید که این ویزارد هم
توانست به شما کمکی کند، گزینه سوم را انتخاب
کنید.

2- I want to use the program in the CD-ROM
drive

3- I want to locate the program manually

گزینه ۱، لیستی از نرم افزارهای نصب شده در ویندوز
را در اختیاران قرار می دهد.

Did the program work correctly?

Yes, set this program to always use these
compatibility settings

No, try different compatibility settings

No, I am finished trying compatibility settings

اگر برنامه مورد نظر شما به درستی کار کرد، گزینه اول
را انتخاب کنید تا تنظیمات انجام شده برای این برنامه،
ضبط شود و برنامه شما، همیشه به این صورت اجرا
شود.

اگر برنامه مورد نظر شما، مطابق میلان اجرا نشد، با
انتخاب کردن گزینه دوم می توانید تنظیمات دیگری را
برای برنامه خود انتخاب نمایید. در حقیقت با انتخاب
این گزینه به همان صفحه انتخاب ویندوز می روید و
می توانید تمامی کارها را از اول انجام دهید.

**پرسشهای خود را در هر زمینه مرتبط با IT و رایانه از طریق پست الکترونیک یا نامه
به دفتر آمار و فناوری اطلاعات مرکز با ما در میان بگذارید تا پاسخ آنها را در همین خبرنامه
دریافت کنید.**

**همچنین در صورتی که علاقمند به همکاری با این خبرنامه می باشید، می توانید
مقالات و مطالب خود را اعم از تألیف یا ترجمه در قالب یک فایل Word به صورت پست
الکترونیک یا بر روی CD به دفتر آمار و فناوری اطلاعات ارسال نمایید تا پس از بررسی با نام
خود شما در این خبرنامه درج شود.**

تهیه شده در اداره کل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
با همکاری شرکت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه

